



Jak se připojit k poštovnímu serveru – Outlook 2007


Při prvním spuštění se Outlook sám dotáže na vytvoření nového účtu. V případě, že se nejedná o první spuštění, nabídku vyvoláte skrze horní menu stiskem „Nástroje“ -> „Nastavení účtu“.



A v seznamu účtů kliknete na tlačítko „Nový“



V prvním formuláři průvodce přidáním účtu zvolte „Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru“ a klikněte na tlačítko „Další“.



Jméno:
Příklad: Barbara Sankovičová

E-mailová adresa:
Příklad: barbara@contoso.com


Heslo:

Zadejte heslo znovu:
Zadejte heslo, které jste obdrželi od poskytovatele služeb Internetu.

☒ Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru

< Zpět Další > Storno

V následujícím formuláři nechte zvolenou výchozí možnost „E-mail v internetu“ a klikněte na tlačítko „Další“.



Přidat nový e-mailový účet

Zvolit e-mailovou službu

☒ **E-mail v Internetu**
K získání přístupu k e-mailovým zprávám se připojit k serveru POP, IMAP nebo HTTP

☐ **Microsoft Exchange**
K získání přístupu k e-mailu, kalendáři, kontaktům, faxům a hlasové poště se připojit k serveru Microsoft Exchange

☐ **Jiné**
Připojit se k následujícímu typu serveru
Outlook Mobile Service (textové zprávy)

< Zpět Další > Storno

Do následujícího formuláře zadejte vaši e-mailovou adresu, heslo a další potřebné informace.

Jméno – Vaše jméno nebo přezdívka, kterou uvidí příjemci vašich e-mailů. Zde můžete zadat cokoliv, dle vaší libosti.

E-mailová adresa – Plná adresa vašeho e-mailu, včetně doménové části. Tuto adresu získáte od svého administrátora.

Typ účtu – Protokol, jakým se váš e-mailový klient bude k serveru připojovat. Doporučen je „IMAP“.

Server příchozí pošty – Adresa serveru, ze kterého si poštovní klient bude vyzvedávat maily.

Adresa našeho serveru je „host.vipnet.cz“.

Server pro odchozí poštu (SMTP) – Adresa serveru skrze který bude poštovní klient odesílat e-maily.

V našem případě opět „host.vipnet.cz“.

Uživatelské jméno – Jméno, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako e-mailová adresa (vč. doménové části).

Heslo - Heslo, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako adresu jej můžete zjistit od svého administrátora.

Po vyplnění všech informací klikněte na tlačítko „Další nastavení...“.

Přidat nový e-mailový účet

Nastavení e-mailu sítě Internet
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno: František Vomáčka

E-mailová adresa: franta@vomacka.cz

Informace o serveru

Typ účtu: IMAP

Server příchozí pošty: host.vipnet.cz

Server pro odchozí poštu (SMTP): host.vipnet.cz

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno: franta@vomacka.cz

Heslo: *****

☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)

Test nastavení účtu

Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

Test nastavení účtu...

Další nastavení...

< Zpět Další > Storno

Na záložce „Obecné“ zaškrtněte „Vymazat položky při přepínání složek v online režimu“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné Složky Server pro odchozí poštu Připojení Upřesnit

Poštovní účet

Zadejte název, kterým chcete odkazovat na tento účet, například Pracovní nebo Poštovní server společnosti Microsoft.

franta@vomacka.cz

Další informace o uživateli

Organizace:

E-mailová adresa pro odpověď:

Možnosti vymazání

☒ Vymazat položky při přepínání složek v online režimu

Pokud přepnete na jinou složku, budou položky, které jsou v původní složce označeny k odstranění, na serveru trvale odstraněny. Při přepínání složek v offline režimu nebudou položky trvale odstraněny.

Dále na záložce „Server pro odchozí poštu“ zaškrtněte „Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné Složky Server pro odchozí poštu Připojení Upřesnit

☒ Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření

☒ Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty

☐ Přihlašovat se jako

Uživatelské jméno:

Heslo:

☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat zabezpečené ověřování hesla (SPA)

Poté přepněte na záložku „Upřesnit“. Zde nejprve u obou voleb „Použít tento typ šifrovaného připojení“ zvolte „TLS“ a poté změňte čísla portů serveru tak, aby „Server příchozí pošty (IMAP)“ byl nastaven na „143“ a „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „587“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné Složky Server pro odchozí poštu Připojení Upřesnit

Čísla portů serveru

Server příchozí pošty (IMAP): 143 Použít výchozí

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Server pro odchozí poštu (SMTP): 587

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Časové limity serveru

Krátký Dlouhý 1 minuta


Složky

Cesta ke kořenové složce:


Potvrďte všechny otevřené dialogy tlačítky „OK“, „Další“ a „Dokončit“.

Nastavení ukládání odeslané pošty na server

V horním menu vyberte „Nástroje“ -> „Nastavení účtu“.



V seznamu účtů vyberte svůj účet a klikněte na tlačítko „Změnit“



V nastavení vašeho účtu klikněte na tlačítko „Další nastavení...“.

Na záložce „Složky“ zaškrtněte „Zvolit pro tento účet stávající složku nebo vytvořit novou složku pro ukládání odeslané pošty“. Pokud v adresářovém stromu již máte položku „Odeslaná pošta“, zvolte ji. Pokud nemáte, klikněte na „Nová složka“ a složku s názvem „Odeslaná pošta“ skrze dialogové okno vytvořte.

Potvrďte všechny otevřené dialogy tlačítky „OK“, „Další“ a „Dokončit“.