


Jak se připojit k poštovnímu serveru – Outlook 2010

Při prvním spuštění se Outlook sám dotáže na vytvoření nového účtu. V případě, že se nejedná o první spuštění, nabídku vyvoláte skrze horní menu stiskem „Soubor“ -> „Přidat nový účet“.



V prvním formuláři průvodce přidáním účtu zvolte „Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru“ a klikněte na tlačítko „Další“.

Přidat nový účet

Automatické nastavení účtu
Připojte se k dalším typům serveru.

☐ E-mailový účet

Jméno:
Příklad: Helena Kupková

E-mailová adresa:
Příklad: helenka@contoso.com

Heslo:
Zadejte heslo znovu:
Zadejte heslo, které jste obdrželi od poskytovatele internetových služeb.

☒ Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru

< Zpět **Další >** Storno

V následujícím formuláři nechte zvolenou výchozí možnost „E-mail v internetu“ a klikněte na tlačítko „Další“.

Do následujícího formuláře zadejte vaši e-mailovou adresu, heslo a další potřebné informace.

Jméno – Vaše jméno nebo přezdívk, kterou uvidí příjemci vašich e-mailů. Zde můžete zadat cokoliv, dle vaší libosti.

E-mailová adresa – Plná adresa vašeho e-mailu, včetně doménové části. Tuto adresu získáte od svého administrátora.

Typ účtu – Protokol, jakým se váš e-mailový klient bude k serveru připojovat. Doporučen je „IMAP“.

Server příchozí pošty – Adresa serveru, ze kterého si poštovní klient bude vyzvedávat maily.

Adresa našeho serveru je „host.vipnet.cz“.

Server pro odchozí poštu (SMTP) – Adresa serveru skrze který bude poštovní klient odesílat e-maily.

V našem případě opět „host.vipnet.cz“.

Uživatelské jméno – Jméno, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako e-mailová adresa (vč. doménové části).

Heslo - Heslo, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako adresu jej můžete zjistit od svého administrátora.

Po vyplnění všech informací klikněte na tlačítko „Další nastavení...“.

Přidat nový účet

Nastavení e-mailu sítě Internet
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno:

E-mailová adresa:

Informace o serveru

Typ účtu:

Server příchozí pošty:

Server pro odchozí poštu (SMTP):

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno:

Heslo:

☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)

Test nastavení účtu

Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu kliknutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

☒ Vyzkoušet nastavení účtu při kliknutí na tlačítko Další

Na záložce „Server pro odchozí poštu“ zaškrtněte „Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné

Server pro odchozí poštu

Odeslaná pošta

Připojení

Odstraněná pošta

Upřesnit

☒ **Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření**

☒ Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty

☐ Přihlašovat se jako

Uživatelské jméno:

Heslo:

☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat zabezpečené ověřování hesla (SPA)

Poté přepněte na záložku „Upřesnit“. Zde nejprve u obou voleb „Použít tento typ šifrovaného připojení“ zvolte „TLS“ a poté změňte čísla portů serveru tak, aby „Server příchozí pošty (IMAP)“ byl nastaven na „143“ a „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „587“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné Odeslaná pošta Odstraněná pošta

Server pro odchozí poшту Připojení Upřesnit

Číslo portu serveru

Server příchozí pošty (IMAP): 143 Použít výchozí

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Server pro odchozí poшту (SMTP): 465

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Časové limity serveru

Krátký Dlouhý 1 minuta

Složky

Cesta ke kořenové složce:

OK Storno

Potvrďte všechny otevřené dialogy tlačítky „OK“, „Další“ a „Dokončit“.