


Jak se připojit k poštovnímu serveru – Outlook 2013

Při prvním spuštění se Outlook sám dotáže na vytvoření nového účtu. V případě, že se nejedná o první spuštění, nabídku vyvoláte skrze horní menu stiskem „Soubor“ a následným kliknutím na tlačítko „Přidat účet“.



V prvním formuláři průvodce přidáním účtu zvolte „Ruční nastavení nebo další typy serverů“ a klikněte na tlačítko „Další“.

The image shows the 'Přidat účet' (Add account) dialog box. The title bar says 'Přidat účet'. The main heading is 'Automatické nastavení účtu' (Automatic account setup) with the subtitle 'Nastavte účet ručně nebo se připojte k jiným typům serverů.' (Set up the account manually or connect to other types of servers.). There are two radio buttons: 'E-mailový účet' (Email account) and 'Ruční nastavení nebo další typy serverů' (Manual setup or other types of servers). The 'Ruční nastavení nebo další typy serverů' option is selected and circled in red. Below the radio buttons are four text input fields: 'Jméno:' (Name), 'E-mailová adresa:' (Email address), 'Heslo:' (Password), and 'Zadejte heslo znovu:' (Re-enter password). Each field has a placeholder example. At the bottom right, there are three buttons: '< Zpět' (Back), 'Další >' (Next), and 'Storno' (Cancel). The 'Další >' button is circled in red.

V následujícím formuláři zvolte možnost „POP nebo IMAP“ a klikněte na tlačítko „Další“.

Do následujícího formuláře zadejte vaši e-mailovou adresu, heslo a další potřebné informace.

Jméno – Vaše jméno nebo přezdívka, kterou uvidí příjemci vašich e-mailů. Zde můžete zadat cokoliv, dle vaší libosti.

E-mailová adresa – Plná adresa vašeho e-mailu, včetně doménové části. Tuto adresu získáte od svého administrátora.

Typ účtu – Protokol, jakým se váš e-mailový klient bude k serveru připojovat. Doporučen je „IMAP“.

Server příchozí pošty – Adresa serveru, ze kterého si poštovní klient bude vyzvedávat maily.

Adresa našeho serveru je „host.vipnet.cz“.

Server pro odchozí poštu (SMTP) – Adresa serveru skrze který bude poštovní klient odesílat e-maily.

V našem případě opět „host.vipnet.cz“.

Uživatelské jméno – Jméno, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako e-mailová adresa (vč. doménové části).

Heslo - Heslo, kterým se poštovní klient bude přihlašovat k serveru. Stejně jako adresu jej můžete zjistit od svého administrátora.

Po vyplnění všech informací klikněte na tlačítko „Další nastavení...“.

Přidat účet

Nastavení účtu POP a IMAP
Zadejte nastavení poštovního serveru pro svůj účet.

Informace o uživateli

Jméno: František Vomáčka
E-mailová adresa: franta@vomacka.cz

Informace o serveru

Typ účtu: IMAP
Server příchozí pošty: host.vipnet.cz
Server pro odchozí poštu (SMTP): host.vipnet.cz

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno: franta@vomacka.cz
Heslo: *****
☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)

Test nastavení účtu
Doporučujeme, abyste vyzkoušeli svůj účet a ověřili správnost zadaných údajů.

Test nastavení účtu...
☒ Automaticky vyzkoušet nastavení účtu po kliknutí na Další

Pošta určená k uložení offline: Počet měsíců: 3

Další nastavení...

< Zpět Další > Storno

Na záložce „Server pro odchozí poštu“ zaškrtněte „Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření“.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné **Server pro odchozí poštu** Upřesnit

☒ **Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření**

☒ Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty

☐ Přihlašovat se jako

Uživatelské jméno:
Heslo:
☒ Zapamatovat heslo

☐ Požadovat zabezpečené ověřování hesla (SPA)

OK Storno

Poté přepněte na záložku „Upřesnit“. Zde nejprve u obou voleb „Použít tento typ šifrovaného připojení“ zvolte „TLS“ a poté změňte čísla portů serveru tak, aby „Server příchozí pošty (IMAP)“ byl nastaven na „143“ a „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „587“.

The screenshot shows the 'Nastavení e-mailu sítě Internet' (Internet Email Settings) dialog box with the 'Upřesnit' (Specify) tab selected. A red rectangle highlights the 'Čísla portů serveru' (Server ports) section. Inside this section, the 'Server příchozí pošty (IMAP)' is set to 143, and the 'Server pro odchozí poštu (SMTP)' is set to 587. Both have 'Použít tento typ šifrovaného připojení' (Use this type of encrypted connection) set to TLS. Below the highlighted section, there are settings for 'Časové limity serveru' (Server time limits), 'Složky' (Folders), 'Odeslané položky' (Sent items), and 'Odstraněné položky' (Deleted items).

Nastavení e-mailu sítě Internet

Obecné | **Server pro odchozí poštu** | Upřesnit

Čísla portů serveru

Server příchozí pošty (IMAP): 143 Použít výchozí

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Server pro odchozí poštu (SMTP): 587

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Časové limity serveru

Krátký ————— Dlouhý 1 minuta

Složky

Cesta ke kořenové složce:

Odeslané položky

☐ Neukládat kopie odeslaných položek

Odstraněné položky

☐ Označit položky pro odstranění, ale nepřesunovat je automaticky
Položky označené pro odstranění se úplně odstraní při vyprázdnění položek v poštovní schránce.

☒ Vyprázdnit položky při přepínání složek v online režimu

OK Storno

Potvrďte všechny otevřené dialogy tlačítky „OK“, „Další“ a „Dokončit“.